

Verze Windows 7

[Povinné]

| Srovnání funkcí ^{1, 2} |  Home Premium |  Professional |  Ultimate |
|--|---|---|---|
| Usnadnění každodenních činností pomocí <u>vylepšené navigace na ploše</u> . | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rychlejší a jednodušší vyhledávání programů a rychlé <u>vyhledání</u> nejčastěji používaných dokumentů. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rychlejší, jednodušší a bezpečnější procházení webu než kdykoli dříve s aplikací <u>Internet Explorer 8</u> . | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sledujte řadu svých oblíbených <u>TV pořadů</u> zdarma, kdykoli se vám zachce, s funkcí Internet TV. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Máte možnost snadného vytvoření domácí sítě a připojení počítačů k tiskárně pomocí funkce <u>Domácí skupina</u> . | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spouštění řady obchodních aplikací systému Windows XP v režimu <u>Windows XP Mode</u> (samostatná položka ke stažení). | | ✓ | ✓ |
| Snadnější a bezpečnější připojení k firemním sítím pomocí funkce <u>Připojení k doméně</u> . | | ✓ | ✓ |
| Kromě úplné funkce <u>Zálohování a obnovení</u> , která je k dispozici ve všech edicích, můžete provést zálohování v domácí nebo firemní síti. | | ✓ | ✓ |
| Pomoc při ochraně dat v počítači a přenosných úložných zařízeních před ztrátou nebo odcizením pomocí nástroje <u>BitLocker</u> . | | | ✓ |
| Možnost práce v jazyce dle vlastní volby a přepínání mezi 35 jazyky. | | | ✓ |

Další verze Windows 7

[Povinné]

Windows 7 Starter

[Povinné]

Neobsahuje Aero a také není dostupná ve 64 bitové verzi. Tato edice je prodávána jako předinstalovaná na počítačích.

¹ Pro podrobnější porovnání viz. <http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/products/compare?T1=tab15>

² Podrobné porovnání všech edic na http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions#Comparison_chart

Windows 7 Home Basic

[Povinné]

Windows 7 Home Basic je určena pro trhy v Bangladéši, Brazílii, Číně, Indii, Indonésii, Mexiku, Pákistánu, Filipínách a Thajsku. Nebude dostupná v Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Holandsku, Spojených Arabských Emirátech, Saudské Arábii, Novém Zélandu, USA a UK. Některé nastavení rozhraní Aero nejsou v této verzi dostupné.

Windows 7 Enterprise

[Povinné]

Tato verze je cílena do podnikového segmentu trhu a licencována je přes dohodu Software Assurance s Microsoftem. Je téměř totožná s Windows 7 Ultimate a obsahuje například MUI (*Multilingual User Interface*), podporu pro BitLocker a podporu Unixových aplikací. Tato verze není dostupná jako krabicová nebo OEM, ale pouze přes Microsoft Software Assurance. To znamená, že zákazník může využívat výhod například několika virtuálních stanic aktivovaných pomocí VLK (*Volume License Key*).

Windows 7 N

[Povinné]

Bez Windows Media Playeru.

Windows 7 E

[Povinné]

Bez Internet Exploreru případně s balíčkem více prohlížečů z kterých si uživatel může vybrat.

Hardwarové požadavky

[Povinné]

| | Minimum 32 bit | Minimum 64 bit |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CPU | 1GHz 32 bit (x86) | 1GHz 64 bit (x64) |
| RAM | 1GB | 2GB |
| HDD | 16GB | 20GB |
| VGA | DirectX 9 grafická karta s WDDM 1.0 | |
| Optická mechanika | DVD - Pouze pokud bootujeme z DVD | |

Další požadavky nutné pro spuštění některých vlastností Windows 7:

- Připojení k internetu
- V závislosti na rozlišení, pro přehrávání videa může být potřeba větší grafická paměť a výkonnější grafický adaptér
- Windows Media Center – potřebuje TV tuner a další přídavný hardware
- Windows Touch a Tablet PC - vyžaduje specifický hardware – např. dotekovou obrazovku
- HomeGroup – vyžaduje síťový adaptér a další počítače běžící na Windows 7
- Některá média DVD/CD mohou potřebovat ke svému načtení s nimi kompatibilní mechaniky
- BitLocker potřebuje Trusted Platform Module (TPM) 1.2
- Windows XP Mode – potřebuje dalších 1 GB RAM, dalších 15 GB místa na disku a hlavně procesor se zapnutou vizualizací – Intel VT nebo AMD-V (lze softwarově emulovat)
- Pro přehrávání zvuku je potřeba zvuková karta

Pro ověření, zda počítač splňuje požadavky pro Windows 7 lze použít Windows 7 upgrade advisor³.

³ Stažení na <http://windows.microsoft.com/en-US/windows/downloads/upgrade-advisor>

Hardwarová maxima pro Netbooky

[Volitelné]

| Klíčové specifikace | Windows XP / Windows Vista | Windows 7 Starter / Home Basic for Small Notebook PCs |
|---------------------------|--|---|
| Velikost obrazovky | nepřevyšující 12.1" | nepřevyšující 10.2" |
| Paměť | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
| Disk | 160 GB HDD nebo 32 GB SDD | 250 GB HDD nebo 64 GB SDD |
| Grafická karta | Menší nebo rovna DX9 | Bez limitu |
| Dotekové zařízení | Resistive touch only | Bez limitu |
| Procesor | Jednojádrový procesor o frekvenci nepřevyšující 1 GHz nebo Intel Atom (N270, N280, 230, Z500, Z510, Z515, Z520, Z530, Z540 nebo Z550), Intel Celeron 220 , AMD (MV-40, 1050P, TF-20, Geode LX, Athlon 2650e a Sempron 210U), VIA (Nano U1700, U2250, U2300, U2400, U2500 nebo C7-M ULV) | Jednojádrový procesor o frekvenci nepřevyšující 2 GHz , který má spotřebu menší nebo rovnu 15W, nepočítá se do toho chipset ani grafická karta |

Windows Easy Transfer

[Povinné]

Nástroj Migrace profilu uživatele⁴ provede uživatele procedurou přenosu souborů a nastavení z jednoho počítače se systémem Windows do druhého. Pomocí programu Migrace profilu uživatele lze zvolit, co a jakým způsobem bude přeneseno do nového počítače.

Přenést lze většinu souborů a nastavení programů. Konkrétně:

- **Soubory a složky.** Vše, co je umístěno ve složkách Dokumenty, Obrázky, Hudba, Video atd. Od Windows 7 lze vybírat také konkrétní soubory a složky, které chcete přenést.
- **Nastavení e-mailu, kontakty a zprávy.** Zprávy, nastavení účtů a adresáře z aplikací Microsoft Outlook Express, Outlook, Windows Mail a dalších e-mailových programů.
- **Nastavení programů.** Nastavení, která zachovají konfigurace programů takové, jaké byly v původním počítači. Nejprve je však třeba nainstalovat programy do nového počítače, protože Nástroj Migrace profilu uživatele neprovádí přenos samotných programů. Je možné, že v této verzi systému Windows nebudou funkční některé programy, včetně programů zabezpečení, antivirových programů, bran firewall (na novém počítači by měla být brána firewall spuštěna, aby bylo zajištěno zabezpečení během přenosu) a programů se softwarovými ovladači.
- **Uživatelské účty a nastavení.** Barevná schémata, plocha pozadí, síťová připojení, spořiče obrazovky, písma, možnosti nabídky Start, možnosti hlavního panelu, složky, specifické soubory, síťové tiskárny a ovladače a také možnosti usnadnění.
- **Nastavení a oblíbené položky Internetu.** Nastavení připojení k Internetu, oblíbené položky Internetu a soubory cookies.
- **Hudba.** Soubory elektronické hudby, seznamy stop a obrázky alb.
- **Obrázky a video.** Obrázky všech typů obrazových souborů (například JPG, BMP, GIF) a osobní videozáznamy.

⁴ <http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/products/features/windows-easy-transfer>

Přenos

[Povinné]

Je několik možností. Je třeba zvolit takový způsob, který funguje na obou počítačích. Pokud například ve starém počítači nemáte jednotku DVD, nelze použít pro tento postup disky DVD. Upozorňujeme, že program Migrace profilu uživatele nepodporuje použití disket.

Kabel pro migraci dat

Budete potřebovat: Kabel USB pro migraci dat⁵ a port USB v obou počítačích.

Kabel pro migraci dat je speciální kabel USB, kterým lze propojit dva počítače a použít jej v programu Migrace profilu uživatele. Je to jeden z nejjednodušších způsobů přenosu souborů a nastavení do nového počítače a funguje v systémech Windows XP a Windows Vista a Windows 7. V novém počítači byste vždy měli spustit program Migrace profilu uživatele a připojit kabel až podle pokynu. Před připojením kabelu ke starému počítači může být například nutné vložit CD, které jste dostali spolu s kabelem, nainstalovat program Migrace profilu uživatele a potom pokračovat v procesu přenosu.

Kde jej lze získat: Pokud nemáte Kabel pro migraci dat, můžete jej objednat online od výrobce počítače nebo jej zakoupit v obchodě s elektronikou.

Síť

Budete potřebovat: Síť, ke které budou oba počítače připojeny, a možnost přístupu ke stejným síťovým složkám nebo umístěním.

Připojte oba počítače k síti, spusťte v novém počítači (v počítači, do kterého chcete přenést soubory a nastavení) program Migrace profilu uživatele a postupujte podle pokynů. Chcete-li přenést soubory přímo přes síť, bez kopírování do a z umístění v síti, je nutné před přenosem souborů a nastavení získat klíč programu Migrace profilu uživatele z nového počítače a tento klíč zadat do starého počítače. Klíč programu Migrace profilu uživatele funguje jako heslo chránící soubory a nastavení při přenosu po síti.

Disky DVD nebo CD⁶

Budete potřebovat: Zapisovatelné jednotky DVD nebo CD na obou počítačích a zapisovatelné disky, na které se vejde vše, co chcete přesunout.

Během procesu přenosu nástroje Migrace profilu uživatele odhadne, kolik místa na disku a kolik disků bude potřeba k přenosu vybraných souborů. (Kapacita průměrného disku DVD s dvojitou vrstvou je asi 8,5 GB paměti, standardní disk DVD s jednou vrstvou má kapacitu asi 4,7 GB paměti a kapacita disku CD je asi 700 MB.) Oba počítače musí být schopny číst a zapisovat na disky DVD nebo CD. V informacích dodaných s počítačem si přečtěte, zda má počítač jednotku CD nebo DVD, která dokáže číst a zapisovat na disky CD nebo DVD, a zda dokáže číst a zapisovat na disky DVD s dvojitou vrstvou.

V novém počítači spusťte program Migrace profilu uživatele a potom postupujte podle pokynů pro použití disků CD nebo DVD.

⁵ Pro přenos souborů a nastavení mezi počítači nelze použít standardní kabel USB.

⁶ Pokud program Migrace profilu uživatele používáte pro přenos informací ze systému Windows 2000 nebo Windows XP do systému Windows Vista nebo Windows 7, nemůžete používat disky DVD.

USB Flash disk nebo externí pevný disk

Budete potřebovat: Jednotku USB Flash (vyžaduje to porty USB na obou počítačích) nebo externí pevný disk kompatibilní s oběma počítači.

Spusťte program Migrace profilu uživatele v novém počítači (v počítači, do kterého chcete přenést soubory a nastavení) a postupujte podle pokynů pro použití jednotky USB Flash nebo externího pevného disku. Během procesu přenosu program Migrace profilu uživatele odhadne, kolik místa na disku je potřeba pro přenos vybraných souborů a nastavení. V případě jednotky USB Flash zkuste použít jednotku s dostatkem úložného prostoru pro celý přenos. Jestliže vaše jednotka USB Flash není dostatečně velká pro přenos všeho najednou, můžete na ni zkopírovat tolik souborů, kolik dovoluje její kapacita, přenést tyto soubory do nového počítače a potom jednotku znovu připojit ke starému počítači a proces opakovat.

Při volbě způsobu přenosu je rozhodující objem přenášených dat. Pokud se jedná o přenos všech položek všech uživatelů nebo všech souborů vašeho uživatelského účtu, je vhodné použít kabel nástroje Migrace profilu uživatele nebo síť, protože přenos bude pravděpodobně trvat déle a nebudete se muset obávat o dostatek kapacity. Při přenosu pouze několika souborů či složek doporučujeme použít vyměnitelné médium, jako jsou například disky CD, DVD nebo jednotka Flash, kterékoli z nich může být stejně rychlé jako použití Kabelu pro migraci dat nebo použití sítě.

Výběr přenesených dat

[Povinné]

Po spuštění programu Migrace profilu uživatele ve starém počítači můžete do nového počítače přenést všechny uživatelské účty, soubory a nastavení, nebo pouze váš uživatelský účet, soubory a nastavení. Pomocí upřesňujících možností lze také přenést pouze určité složky. Máte tyto možnosti:

- **Všechny uživatelské účty, soubory a nastavení (doporučeno).** Pomocí této možnosti nastavíte nový počítač stejně jako starý. Pokud jste například v novém počítači již vytvořili uživatelské účty, můžete těmto účtům přiřadit účty ze starého počítače (pomocí stejných nebo rozdílných názvů). Pokud jste v novém počítači nevytvořili účty a nový počítač není v doméně, nevádí to. V tomto případě byste v novém počítači měli vytvořit účet v doméně dříve, než použijete program Migrace profilu uživatele. Účty ze starého počítače můžete přenést vytvořením účtů v novém počítači v průběhu procesu přenosu, přičemž můžete použít stejné nebo rozdílné názvy účtů. Pokud účty vytvoříte v průběhu procesu přenosu, budete při prvním přihlášení k novému počítači požádáni o vytvoření nového hesla. Další informace naleznete v tématu Změna hesla systému Windows.
- **Pouze můj uživatelský účet, soubory a nastavení.** Jestliže budete jedinými uživateli nového počítače, přeneste pomocí této možnosti informace spojené s vaším účtem ve starém počítači a všechny systémové soubory a programy nebo nastavení, které jste sdíleli s jinými uživateli a které můžete v novém počítači potřebovat. Pokud uživatelské účty vytvoříte v průběhu procesu přenosu, budete při prvním přihlášení k novému počítači požádáni o vytvoření nového hesla. Další informace naleznete v tématu Změna hesla systému Windows.
- **Upřesnit možnosti.** Tuto možnost použijte, pokud chcete přenést pouze některé uživatelské účty, nebo určité složky a sdílená nastavení systému a programů. Pokud si nejste jistí, které složky je potřeba přenést, doporučujeme použít jednu z ostatních možností přenosu, případně si v nápovědě každého programu, který chcete používat v novém počítači, ověřte, že přenášíte složky a nastavení, které skutečně budete potřebovat.

Podpora Windows Easy Transfer

[Povinné]

Nástroj Migrace profilu uživatele může být použit k přenosu souborů a nastavení programů z počítače se systémem Windows 2000 (pouze souborů), Windows XP nebo Windows Vista a Windows 7 do jiného počítače se systémem Windows 7. V počítači se systémem Windows 7 spusťte nástroj Migrace profilu uživatele a dále postupujte podle pokynů.

Jestliže provádíte upgrade počítače ze systému Windows XP na systém Windows Vista nebo Windows 7, bude přenos souborů, nastavení a programů proveden automaticky během upgradu. Není nutné spouštět nástroj Migrace profilu uživatele.

Nástroj Migrace profilu uživatele nelze použít pro přenos souborů a nastavení z počítače se systémem Windows XP Starter Edition. Místo toho bude potřeba vybrané soubory, které chcete přenést ze starého počítače, zkopírovat na disk CD, DVD, jednotku USB Flash nebo externí pevný disk. Po zkopírování souborů je možné je ručně přenést do nového počítače. Jestliže jsou starý a nový počítač připojeny ke stejné síti, je možné také soubory zkopírovat do umístění v síti a odtud je zkopírovat do nového počítače. Pokud si nejste jisti, které soubory zkopírovat, například pro přesun doručených e-mailových zpráv nebo nastavení programů do nového počítače, projděte nápovědu daného programu a pokuste se najít názvy souborů a umístění ve starém počítači.

User State Migration Tool (USMT)

[Povinné]

USMT pomáhá zajistit uživatelské soubory a nastavení před migrací prostředí z Windows XP na Windows Vista nebo Windows 7 ve velkých prostředích. Samozřejmě vás asi napadá možnost použití utility Windows Easy Transfer (ve Windows XP se tato funkce jmenovala **Windows File and Settings Transfer Wizard**), nicméně nás bude zajímat přednostně nástroj USMT. Základními komponentami tohoto nástroje jsou programy **ScanState.exe** a **LoadState.exe** a komponentní soubory (**MigApp.xml**, **MigSys.xml**, **MigUser.xml** a **Config.xml**). **ScanState** slouží k sesbírání uživatelských informací ze zdrojového počítače. V průběhu *scan* procesu vytvoří soubor **USMT*.MIG**. **LoadState** pak slouží k načtení vytvořeného souboru pomocí **ScanState** a nahrání dat zpět. Komponentní soubory pomáhají řídit celý proces migrace uživatelských nastavení⁷.

Ve Windows 7 se nachází v Windows Automated Installation Kit (WAIK)⁸.

⁷ http://www.microsoft.com/cze/technet/clanky/desktop_deployment.msp

⁸ <http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?familyid=696dd665-9f76-4177-a811-39c26d3b3b34>

Lektorské úkoly

- Pro přístup na server **yetti** přes *Internal* síťové rozhraní je nutné použít jeho plně kvalifikované doménové jméno **yetti.nepal.aps**

Lab L01 – Bezobslužná instalace Windows 7

[Provést]

Cíl cvičení

Vytvoření souboru odpovědí pro bezobslužnou instalaci a ukázka základní práce s nástrojem Windows System Image Manager (Windows SIM) z balíku WAIK.

Potřebné virtuální stroje

Windows 7, Enterprise 32bit (**win7-base**)

1. Přihlaste se na **win7-base** pod účtem **student** (heslo **aaa**).
2. Připojte instalační DVD balíku WAIK k virtuálnímu počítači a nainstalujte ho.
3. Po dokončení instalace místo DVD WAIK připojte instalační DVD Windows 7.
4. Z nabídky **Start** -> **Microsoft Windows AIK** spusťte **Windows System Image Manager** (Správce bitových kopií systému Windows).
5. V levé dolní části klikněte pravým tlačítkem myši na **Select a Windows Image or catalog** a zvolte **Select Windows Image**. Otevřete soubor katalogu z DVD Windows 7 pro libovolnou edici (např. **Professional**).
6. Vytvořte nový soubor odpovědí a uložte ho jako **Autounattend.xml**.
7. Do souboru odpovědí přidejte komponenty z tabulky, které za Vás odpoví na dotazy během první fáze instalace systému (**windowsPE**):

| | |
|--|---|
| Microsoft-Windows-International-Core-WinPE UILanguage | Určuje jazyk uživatelského rozhraní instalovaného operačního systému (např. cs-CZ, en-US). |
| Microsoft-Windows-International-Core-WinPE SetupUILanguage UILanguage | Určuje jazyk uživatelského rozhraní použitého během instalačního procesu. |
| Microsoft-Windows-Setup UserData AcceptEula | Odsouhlasení licenčního ujednání. |
| Microsoft-Windows-Setup UserData Product Key Key | Licenční klíč. |
| Microsoft-Windows-Setup ImageInstall OSImage InstallFrom MetaData | Pouze pro případ, že nemáte licenční klíč, je nutno specifikovat obraz ze souboru, viz. Unattend.chm . |
| Microsoft-Windows-Setup ImageInstall OSImage InstallTo DiskID | Určí, na který HDD se bude instalovat (číslování od 0). |
| Microsoft-Windows-Setup ImageInstall OSImage InstallTo PartitionID | Určí, na který oddíl disku se bude instalovat (číslování od 1). |
| <i>Alternativa k předchozím dvěma:</i> | |
| Microsoft-Windows-Setup ImageInstall OSImage InstallToAvailablePartition | Bude se instalovat na první dostupný oddíl. |
| <i>Dobrovolné:</i> | |
| Microsoft-Windows-Setup DiskConfiguration Disk | Vlastní rozdělení disku na oddíly, specifikace velikosti oddílu, typu, FS. Upozornit, že aktivní oddíl může být jen jeden na disku. |

8. Pro automatizaci dalších fází instalace přidejte komponenty z tabulky (některé mohou být specifikovány pro více fází současně):

| Komponenta | Instalační fáze | Vysvětlivky |
|--|-----------------|--|
| Microsoft-Windows-International-Core InputLocale | oobeSystem | Určíte jazyk vstupních zařízení (rozložení klávesnice, česká, anglická) v novém systému. |
| Microsoft-Windows-International-Core SystemLocale | oobeSystem | |
| Microsoft-Windows-International-Core UILanguage | oobeSystem | Určuje jazyk GUI v novém systému. |
| Microsoft-Windows-International-Core UserLocale | oobeSystem | |
| Microsoft-Windows-Shell-Setup ComputerName | specialize | Název počítače. |
| Microsoft-Windows-Shell-Setup TimeZone | oobeSystem | Časové pásmo (Central Europe Standard Time). |
| Microsoft-Windows-Shell-Setup UserAccounts | oobeSystem | Vytvoří nový uživatelský účet. |
| Microsoft-Windows-Shell-Setup OOBE ProtectYourPC | oobeSystem | Určuje stupeň ochrany počítače jako zapnutí automatických aktualizací. |
| Microsoft-Windows-Shell-Setup OOBE NetworkLocation | oobeSystem | Umístění v síti (Home, Work, Other). |

9. Proveďte validaci souboru s odpověďmi, uložte a přeneste na cílové médium, které bude posléze připojené k novému PC (disketa).
10. Nabootujte nové PC pomocí instalačního DVD Windows 7 s připojeným zařízením, na němž je soubor odpovědí a proveďte instalaci systému.

Lab L02 – Edice Windows 7

[Na cvičeních]

Lab L03 – Hardwarové požadavky a Windows 7 Upgrade Advisor

[Na cvičeních]

Lab L04 – Windows Easy Transfer

[Na cvičeních]

Lab L05 – User State Migration Tool

[Na cvičeních]

Studentské úkoly

Lab S01 – Ověření hardwarových požadavků

[Volitelné]

Firma ABC s.r.o se rozhodla přejít na systém Windows 7. Požaduje upgrade tří typů počítačů. Musíte rozhodnout o tom, které komponenty vyžadují upgrade a na jaké úrovni. Prvním typem je *Standard Desktop*, poté *High Specification Desktop* a posledním typem jsou notebooky používané manažery, které musíte především zabezpečit před jejich odcizením.

Úloha:

- Navrhněte verze OS vhodné pro danou skupinu
- Zkontrolujte HW a případně navrhněte upgrade daných komponent na konkrétní úroveň
- Své odpovědi zdůvodněte

| | Počítač 1 | Počítač 2 | Počítač 3 |
|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Typ | Standardní stolní počítač | Výkonný stolní počítač | Notebook |
| Požadavky na OS | Windows 7 Professional | Windows 7 Ultimate | Windows 7 Professional |
| CPU | 1.6 GHz | 3.0 GHz | 1.2 GHz |
| RAM | 512 MB | 1 GB | 512 MB |
| GPU | DirectX 9 | DirectX 9 | DirectX 9 |
| Video RAM | 64MB | 256 MB | 64 MB |
| HDD | 80 GB | 250 GB | 80 GB |
| Volné Místo | 20 GB | 80 GB | 20 GB |
| Optická mechanika | CD | CD | CD |

Lab S02 – Windows 7 Upgrade Advisor

[Volitelné]

Spolu s lektorem spusťte Windows 7 Upgrade Advisor a analyzujte výsledky.

Lab S03 – Windows Easy Transfer

[Povinné]

Cíl cvičení

Přenést (migrovat) data ze starého počítače s operačním systémem Windows XP na nový počítač s operačním systémem Windows 7 za použití WET a přenosu dat po síti.

Potřebné virtuální stroje

Windows XP (**winxp**)

Windows 7, Enterprise 32bit (**win7-base**)

Další prerekvizity

Sdílená složka **C:\Share** s možností zápisu pro účet **Everyone** na **winxp**.

Sdílená složka **\\winxp\Share** připojena jako disk **Y:** na **win7-base**.

1. Přihlaste se na počítač **XP**. Vytvořte na ploše zástupce na **Poznámkový blok** a hru **Solitaire**.
2. V dokumentech vytvořte 2 textové dokumenty.
3. Přihlaste se na **win7-base**. Z nabídky **Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools** spusťte **Windows Easy Transfer**.
4. V průvodci zvolte:
 - a. Přenos dat po síti
 - b. Nacházíte se na novém PC

- c. Potřebujete nainstalovat WET na starý počítač
 - d. Chceme instalovat SW na síťové umístění a to disk **Y**:
- 5. Vraťte se na počítač XP.
- 6. Spusťte program **C:\Share\WindowsEasyTransfer\x86\migwiz.exe**.
- 7. V průvodci zvolte:
 - a. Přenos dat po síti
 - b. Nacházíte se na novém PC
 - c. Potřebujete nainstalovat WET na starý počítač
 - d. Chceme instalovat SW na síťové umístění a to disk **Y**:
- 8. Vraťte se na **win7-base**.
- 9. V průvodci zadejte klíč relace. Vyberte data pro přenos a případně upravte mapování účtů a spusťte přenos.
- 10. Po dokončení přenosu zjistíme, že byly přesunuty dokumenty i odkazy kromě **Solitaire.exe** (Proč?)

Lab S04 – User State Migration Tool

[Volitelné]

Seznamte se s přepínači nástroje User State Migration Tool (USMT) uvedenými na stránkách <http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd560787.aspx>.