

Serverové systémy Microsoft Windows

IW2/XMW2 2015/2016

Jan Fiedor

ifiedor@fit.vutbr.cz

Fakulta Informačních Technologií

Vysoké Učení Technické v Brně

Božetěchova 2, 612 66 Brno

Revize 22. 2. 2016

Active Directory

Úvod, Služby, Komponenty, Instalace

Active Directory

- Implementace adresářových služeb firmou MS
 - Centralizovaná správa a řízení sítí Microsoft
 - Rozšíření standardu X.500 a protokolu LDAP
- Obsahuje informace o
 - Uživatelích, skupinách, počítačích, ...
 - Službách, topologii sítě, ...
- Zajišťuje
 - Autentizaci identit (uživatelů, počítačů, ...)
 - Vyhledávání a řízení přístupu k prostředkům

Autentizace identit

- Identita
 - Entita, jenž může provádět akce v podnikové síti
 - Identifikována podle SID (*Security Identifier*)
- Autentizace
 - Ověření identity (řadičem domény)
 - Využívá se protokol Kerberos verze 5
 - Prokázání identity předložením tajemství (hesla, ...)

Řízení přístupu

- Probíhá na základě definovaných oprávnění
- Využití ACL (*Access Control List*) seznamů
 - Obsahují oprávnění pro přístup k danému prostředku pro jednotlivé identity (uživatelé, skupiny, ...)
- Podpora auditování
 - Monitorování přístupu k prostředkům

Služby Active Directory

- Doménové služby Active Directory (AD DS)
 - Active Directory Domain Services
- Adresářové služby Active Directory (AD LDS)
 - Active Directory Lightweight Directory Services
- Certifikační služby Active Directory (AD CS)
 - Active Directory Certificate Services
- Služby oprávnění Active Directory (AD RMS)
 - Active Directory Rights Management Services
- Federační služby Active Directory (AD FS)
 - Active Directory Federation Services

Doménové služby Active Directory

- Zajišťují
 - Uložení identit (uživatelských účtů, účtů počítačů, ...)
 - Autentizaci identit (přihlášení do domény)
 - Autorizaci identit (přístup k prostředkům)
- Umožňují
 - Správu objektů Active Directory (identit, ...)
 - Sdílení prostředků
 - Vyhledávání prostředků

Adresářové služby Active Directory

- Odlehčená verze Active Directory pro aplikace
 - Obsahuje (a replikuje) jen data týkající se aplikací
- Využívá protokol LDAP (bez modifikací)
 - Kompatibilní s řadou aplikací nevytvářených pro AD
- Podpora více datových úložišť
 - Každé úložiště vlastní schéma, SSL porty, protokoly, ...
- Autentizace identit
 - Možnost využití doménových služeb Active Directory
 - Nezávisle na AD (často v nechráněných sítích či DMZ)

Certifikační služby Active Directory

- Umožňují
 - Vytváření certifikačních autorit (CA)
 - Vydávání certifikátů (manuálně nebo automaticky)
 - Správu vydaných certifikátů (zneplatňování, ...)
- Použití certifikátů v Active Directory
 - Autentizace identit (uživatelů, počítačů, ...)
 - Ověřování důvěryhodnosti externích identit
 - Prokazování se externím prostředkům
 - ...

Služby oprávnění Active Directory

- Zajišťují ochranu dokumentů i po jejich otevření
 - Možnost znemožnit tištění dokumentů (např. emailů), kopírování nebo úpravu jejich obsahu, přeposílání, ...
- Vyžaduje
 - Windows 2000 Server SP3 nebo novější
 - Službu IIS (Internet Information Services)
 - Databázový server (např. MS SQL Server)
 - Klienta RMS (AD RMS client)
 - RMS aplikaci (Internet Explorer, Microsoft Office, ...)

Federační služby Active Directory

- Zajišťují centrální autentizaci identit (SSO, *Single Sign-On*) napříč federačním prostředím
 - Identity autentizované v jedné síti (prostředí) mohou přistupovat k prostředkům v jiné síti (prostředí)
- Federační prostředí
 - Skládá se z ověřených partnerů (Active Directory, ...)
 - Každý partner spravuje své vlastní identity
 - Každý partner důvěřuje identitám ostatních partnerů
 - Komunikace pomocí protokolů HTTP a HTTPS


Komponenty Active Directory

- Logické komponenty
 - Určují fyzickou a logickou strukturu sítě a databáze Active Directory
- Programové komponenty
 - Ovlivňují vlastnosti a funkcionalitu Active Directory

Logické komponenty

- Domény (*Domains*)
- Stromy (*Trees*)
- Lesy (*Forests*)
- Organizační jednotky (*Organizational Units*)
- Místa (*Sites*)


Ilustrace domén systému DNS



Doména (Domain)

- Základní (administrativní) jednotka AD
 - Ohraničuje rozsah platnosti identit a nastavení (zásad skupiny), jenž jsou platná pouze v rámci domény
 - Definuje hranici pro replikaci oddílu domény (*domain partition*), jenž je replikován pouze v rámci domény
- Konkrétní uzel stromu DNS doménových jmen
 - Nezahrnuje synovské domény (na rozdíl od DNS)
 - Jednoznačná identifikace doménovým jménem uzlu
 - Všechny počítače v doméně listové uzly tohoto uzlu
 - Sdílejí stejný DNS suffix (připojován k hostitelskému jménu)


Ilustrace domén Active Directory



Strom (Tree)

- Kolekce domén (i jediné), jenž sdílí souvislou část prostoru DNS doménových jmen
 - Odpovídá doméně v systému DNS (reprezentuje celý strom domén, ne pouze jednu)
 - Domény stromu si navzájem důvěřují


Ilustrace stromů Active Directory



Les (Forest)

- Kolekce jedné nebo více (stromů) domén
 - Domény nemusí pocházet ze souvislého prostoru
 - První (nejvyšší) doména je tzv. kořenová doména lesa (*forest root domain*) v kořenovém stromu (*root tree*)
- Všechny domény v lese
 - Sdílí konfiguraci sítě, schéma a globální katalog
 - Si navzájem důvěřují (jsou spojeny vztahy důvěry)
- Tvoří bezpečnostní hranici replikace
 - Žádná data nejsou nikdy replikována za hranici lesa


Ilustrace lesů Active Directory



Organizační jednotka (OU)

- Kontejner pro objekty Active Directory
 - Základní struktura pro seskupování objektů
- Tvoří vnitřní strukturu databáze Active Directory
 - Kontejnery mohou obsahovat vnořené kontejnery
 - Stromová hierarchie o maximální hloubce 12 úrovní
- Umožňuje
 - Samostatnou administraci obsažených objektů
 - Aplikaci zásad skupiny na obsažené objekty


Ilustrace OU Active Directory



Místo (Site)

- Oblast vyznačující se dobrou konektivitou
 - Rozděluje (fyzicky) doménu Active Directory
- Definováno rozsahy jedné nebo více (pod)sítí
 - Většinou odpovídá jedné konkrétní fyzické (pod)síti
- Může obsahovat jednu i více domén
 - Neovlivňuje samostatnost jednotlivých domén
- Tvoří hranice pro
 - Místní replikaci databáze Active Directory
 - Lokalizaci a používání služeb

Ilustrace míst Active Directory



Programové komponenty

- Řadiče domény (DCs, *Domain Controllers*)
- Úložiště dat AD (*Active Directory Data Store*)
- Systémový oddíl (*System Volume*)
- Funkční úrovně (*Functional Levels*)

Řadiče domény (Domain Controllers)

- Servery s doménovými službami Active Directory
 - Spravují jednu konkrétní doménu Active directory
 - Obsahují kopii databáze Active Directory
- Obsahují centrum distribuce klíčů Kerberos (*KDC, Kerberos Key Distribution Center*)
 - Zajišťuje autentizaci identit, přístup ke službám, ...

Úložiště dat Active Directory

- Datové úložiště objektů Active Directory
 - Soubor **Ntds.dit** v adresáři **<system>\Ntds**
- Databáze objektů rozdělená do 4 částí
 - Schéma
 - Konfigurace
 - Globální katalog (*Global Catalog*)
 - Část obsahující všechny objekty domény neboli oddíl domény (*domain partition, domain naming context*)

Systemový oddíl (System Volume)

- Datové úložiště dat sdílených mezi řadiči domény
 - Obsahuje zásady skupiny, skripty, ...
- Kolekce adresářů v adresáři **<system>\SYSVOL**
- Synchronizace obsahu pomocí
 - Služby replikace souborů [deprecated]
(FRS, *File Replication Service*)
 - Replikace distribuovaného souborového systému
(DFSR, *Distributed File System Replication*)

Funkční úroveň (Functional Level)

- Ovlivňuje celkovou funkcionalitu (možnosti) lesa resp. domény Active Directory
 - Určuje nejnižší verzi systému Windows, jenž musí být přítomna na všech řadičích domény v lese či doméně
- Rozdělena do dvou kategorií podle rozsahu
 - Funkční úroveň domény (*Domain Functional Level*)
 - Úrovně odstraněné s příchodem Windows Server 2012

Funkční úroveň	Popis
Windows 2000 native	Univerzální distribuční a bezpečnostní skupiny, vnořování skupin, konverze skupin (distribuční na bezpečnostní a naopak), SID historie

- Funkční úroveň lesa (*Forest Functional Level*)

Přehled funkčních úrovní domény

Funkční úroveň	Popis
Windows Server 2003 (deprecated)	Přejmenování domény pomocí nástroje netdom , aktualizace času posledního přihlášení identity (uživatele, počítače, ...), přesměrování kontejnerů Users a Computers , ukládání zásad pro autorizaci Správce autorizací (AzMan) v AD, omezená delegace, výběrová autentizace
Windows Server 2008	Replikace systémového oddílu pomocí replikace distribuovaného souborového systému (DFSR), podpora šifrování pomocí AES (128-bit a 256-bit) pro protokol Kerberos, podrobné informace o posledních přihlášeních (<i>last interactive logon</i>), fine-grained zásady hesel, osobní virtuální plochy (PVD, <i>Personal Virtual Desktops</i>)
Windows Server 2008 R2	Autorizace založená na metodě autentizace, automatická správa SPN (<i>Security Principal Name</i>) pro spravované účty služeb
Windows Server 2012	Podpora KDC pro nárokování (<i>claims</i>), složenou autentizaci (<i>compound authentication</i>) a <i>Kerberos armoring</i>
Windows Server 2012 R2	Chránění uživatelé (<i>protected users</i>), zásady pro autentizaci (<i>authentication policies</i>) a sila (<i>authentication policy silos</i>)

Přehled funkčních úrovní lesa

Funkční úroveň	Popis
Windows Server 2003	Vztahy důvěry mezi lesy (<i>forest trusts</i>), přejmenování domény, linked-value replikace příslušnosti do skupin, read-only řadiče domény (RODC), optimalizovaný generátor replikační topologie AD, deaktivace a redefinice atributů a tříd ve schématu AD
Windows Server 2008	
Windows Server 2008 R2	Active Directory koš (<i>Active Directory Recycle Bin</i>)
Windows Server 2012	
Windows Server 2012 R2	

Instalace Active Directory

- Proces transformace serveru na řadič domény
 - 1) Instalace Doménových služeb Active Directory
 - 2) Povýšení serveru do role řadiče domény (DC)
- Při vytváření domény je správce počítače povýšen do role správce domény (člena skupiny Domain Admins)
- Oba kroky instalace lze provést pomocí
 - Nástroje Správce serveru (*Server Manager*)
 - Nástrojů pro Windows PowerShell (*cmdletů*)
 - 1) **Install-WindowsFeature -name AD-Domain-Services**
 - 2) Skript pro povýšení lze vygenerovat přes Správce serveru

Instalace AD DS přes Správce serveru

Průvodce přidáním rolí a funkcí

Vybrat role serveru

Než začnete
Typ instalace
Výběr serveru
Role serveru
Funkce
Služba AD DS
Potvrzení
Výsledky

Vyberte role, které chcete nainstalovat na vybraném serveru.

Role

- Aplikační server
- Faxový server
- Hyper-V
- Server DHCP
- Server DNS
- Služba Active Directory Domain Services**
- Služba AD CS (Active Directory Certificate Services)
- Služba AD FS (Active Directory Federation Services)
- Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- Služba pro nasazení systému Windows
- Služba pro správu souborů a úložiště (Nasazení)
- Služba Síťové zásady a přístup
- Služby aktivace multilicence
- Tiskové a dokumentové služby
- Vzdálená plocha
- Vzdálený přístup
- Webový server (IIS)
- Windows Server Update Services

Průvodce přidáním rolí a funkcí

Chcete přidat funkce, které jsou požadovány pro:
Služba Active Directory Domain Services?

Nelze nainstalovat funkci Služba Active Directory Domain Services, pokud nejsou nainstalovány také následující služby rolí nebo funkce.

- ▲ Nástroje pro vzdálenou správu serveru
 - ▲ Nástroje pro správu rolí
 - ▲ Nástroje služby AD DS a AD LDS
 - Modul služby Active Directory pro prostředí Windows IIS
 - ▲ Nástroje služby AD DS
 - [Nástroje] Centrum správy služby Active Directory
 - [Nástroje] Moduly snap-in a nástroje příkazového řádku
 - [Nástroje] Správa zásad skupiny

Zahrnout nástroje pro správu (pokud jsou k dispozici)

Přidat funkce **Storno**

< Předchozí **Další** > **Nainstalovat** **Storno**

Způsoby povýšení serveru

- Vytvoření nového lesa
 - Nástroj (*cmdlet*) **Install-AddForest**
- Vytvoření nové domény v existujícím lese
 - Nástroj (*cmdlet*) **Install-AddDomain**
 - Dva typy vytvářených domén
 - Synovská doména v existujícím stromu
 - Nová doména v novém stromu
- Přidání řadiče domény do existující domény
 - Nástroj (*cmdlet*) **Install-AddDomainController**

Povýšení serveru přes Správce serveru

Průvodce konfigurací služby AD DS (Active Directory Domain Services)

Konfigurace nasazení CÍLOVÝ SERVER
wsrv2012

Konfigurace nasazení

- Možnosti řadiče domény
- Další možnosti
- Cesty
- Kontrola možností
- Kontrola předpokladů
- Instalace
- Výsledky

Vyberte operaci nasazení.

Přidat řadič domény do již existující domény

Přidat novou doménu do existující doménové struktury

Přidat novou doménovou strukturu

Zadejte informace o doméně pro tuto operaci.

Vyberte typ domény:

Název doménové struktury: *

Název nové domény: *

Zadejte pověření k provedení této operace.

<Nebyla zadána žádná pověření.>

[Další informace konfigurace nasazení](#)

Informace potřebné pro povyšování

- Pojmenování domény
 - Unikátní DNS doménové jméno a NetBIOS jméno
 - Pokud není NetBIOS jméno specifikováno, použije se prvních 15 znaků nejnižší části doménového jména
- Funkční úroveň domény
 - Nižší funkční úroveň poskytuje zpětnou kompatibilitu
 - Vyšší funkční úroveň přináší vyšší zabezpečení a nové možnosti Active Directory
- Umístění databáze a systémového oddílu
 - Ve výchozím nastavení v adresáři systému



Požadavky pro povyšování

- Přítomnost DNS serveru
 - Lze vytvořit automaticky během povyšování
 - Obsahuje informace potřebné pro činnost AD
 - U zón integrovaných v AD jsou do nich potřebné záznamy zapsány automaticky, jinak se musí vložit manuálně
- Povyšovaný server musí mít
 - Statické IP adresy na svých síťových rozhraních
 - Nastavenou IP adresu DNS serveru
- Povýšení vyžaduje oprávnění lokálního správce
 - Účet správce musí mít neprázdné heslo

Připojení počítače do domény

- Vyžaduje
 - Dostupnost DNS serveru (počítač musí mít nastavenou IP adresu DNS serveru se záznamy Active Directory)
 - Oprávnění lokálního správce (člen Administrators)
- Postup
 - Specifikace názvu domény (ve vlastnostech systému)
 - Zadání pověření (jména a hesla) uživatele z AD
 - Standardní uživatel může připojit maximálně 10 počítačů
 - Správce domény může připojit neomezeně počítačů
 - Restart počítače

Specifikace názvu domény



Přihlášení do domény

- Stanice nebo členský (*member*) server v doméně
 - Možnost přihlášení lokálně nebo do domény
- Řadič domény
 - Možné pouze přihlášení do domény
 - Standardní uživatel se nemůže přihlásit
- Lokální přihlášení
 - ***<login>@<hostname>*** resp. ***<hostname>\<login>***
- Přihlášení do domény
 - ***<login>@<dns-název>*** resp. ***<netbios-název>\<login>***