

Desktop systémy Microsoft Windows

IW1/XMW1 2020/2021

Peter Solár

solar@aps-brno.cz

Fakulta Informačních Technologíí

Vysoké Učení Technické v Brně

Božetěchova 2, 612 66 Brno

Revize 21. 9. 2020

Instalace

Edice Windows 10

- Windows 10 Home
- Windows 10 Pro
- Windows 10 Enterprise
- Windows 10 Education
 - Enterprise edice určená pro školy a univerzity
- Windows 10 IoT (Core, Enterprise)
 - Edice určené pro vestavěné systémy

Windows 10 Home

- Podpora maximálně 1 procesoru
 - Libovolný počet jader
- Umí využít maximálně 4 GB paměti (32-bitová verze) nebo 128 GB paměti (64-bitová verze)
- Nelze připojit do **domény**
- Vícejazyčné uživatelské rozhraní
- Podpora **prostorů úložišť** (*storage spaces*)
- Podpora **Windows Hello** a **Microsoft Passport**
- Podpora **Device Encryption**

Windows 10 Pro

- Podpora až 2 procesorů (libovolný počet jader)
- Umí využít maximálně 4 GB paměti (32-bitová verze) nebo 2 TB paměti (64-bitová verze)
- Lze připojit do **domény** (podpora **zásad skupiny**)
- **Klientské Hyper-V** (jen u **64-bitové verze** se **SLAT**)
- Podporuje bootování z virtuálních disků a služby
 - **Server vzdálené plochy** (*Remote Desktop Host*)
 - **Windows Information Protection**
 - **EFS, BitLocker a BitLocker To Go**

Windows 10 Enterprise

- Edice **Windows** určená pro **podnikové nasazení**
 - Vyžaduje **volume licencování**
- Podporuje navíc řadu enterprise služeb
 - **Windows To Go** a **AppLocker**
 - **DirectAccess** a **BranchCache**
 - **Credential Guard** a **Device Guard**
 - **Application Sideload**
 - **Virtual Desktop Infrastructure (VDI)** vylepšení

Hardwarové nároky

	32-bitová verze	64-bitová verze
Procesor	1 GHz (s PAE, NX a SSE2)	1 GHz (s PAE, NX a SSE2)
Paměť	2 GB (1GB při upgradu)	2 GB
Disk	16 GB	20 GB
Grafická karta	Podpora Direct X 9.0 Ovladač podporující WDDM 1.0/1.1/1.2 (Windows Display Driver Model)	
Zabezpečené spouštění	Firmware s podporou technologie UEFI (verze 2.3.1 Errata B a vyšší)	

Instalační zdroje (1)

- DVD
 - Podpora bootování z externí USB DVD mechaniky
- USB (Flash) disk
 - Rychlejší čtení (oproti DVD)
 - Možnost **úpravy** bitové kopie operačního systému
 - Doporučuje se používat souborový systém FAT32
- Sdílený adresář v síti
 - Instalace pomocí **Windows PE**
 - Zatěžuje síťový provoz

Instalační zdroje (2)

- **Windows Deployment Services (WDS)**
 - Vyžaduje **Windows Server** a funkční doménu
 - **Skupinové vysílání** (*multicast*) pro přenos dat
 - Počítač musí být vybaven **PXE**-kompatibilní síťovou kartou (případně lze použít **WDS Discover Image**)

Metody instalace

- **Standardní** instalace
 - Informace potřebné pro konfiguraci systému jsou získány od uživatele během instalace
- **Bezobslužná** instalace
 - Informace potřebné pro konfiguraci systému jsou uloženy v **souboru odpovědí** (*answer file*)

Soubory odpovědí

- Soubory ve formátu XML
- Standardně soubor s názvem **Unattend.xml**
 - Instalátor předpokládá umístění souboru s tímto názvem v kořenovém adresáři úložných zařízení USB
- Pro **vytváření** a **úpravy** lze použít **Windows SIM** (Windows System Image Manager)
 - Ověřuje **validitu** souborů odpovědí
 - Součást **Windows ADK** (Windows Assessment and Deployment Kit)

Windows System Image Manager

The screenshot displays the Windows System Image Manager (WSIM) application window titled "Autounattend-win7_x86.xml - Windows System Image Manager". The interface is divided into several panes:

- Distribution Share:** A pane on the left with the text "Select a Distribution Share".
- Windows Image:** A pane on the left showing a tree view for "Windows 7 ENTERPRISE" with sub-items "Components" and "Packages".
- Answer File:** The central pane showing a tree view for "Autounattend-win7_x86". The tree structure is as follows:
 - Autounattend-win7_x86
 - Components
 - 1 windowsPE
 - x86_Microsoft-Windows-International-C
 - SetupUILanguage
 - x86_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - ImageInstall
 - OSImage
 - InstallFrom
 - InstallTo
 - UserData
 - ProductKey
 - 2 offlineServicing

- ProductKey Properties:** A pane on the right showing a table of properties and settings.

Properties	
AppliedConfigurationPass	1 windowsPE
Component	Microsoft-Windows-Setup
Path	UserData/ProductKey
Settings	
Key	
WillShowUI	Never
- Messages:** A pane at the bottom showing a summary of messages. It includes tabs for "XML (0)", "Validation (0)", and "Configuration Set (0)". Below the tabs is a table with columns "Description" and "Location".

Description	Location
No warnings or errors.	

Instalace

- Instalace dodatečných ovladačů
 - Podpora instalace z USB (Flash) disků
 - Lze integrovat do bitové kopie systému
- Volba edice
 - Vybrána **automaticky** na základě předchozí instalace Windows nebo **ručně** v seznamu přítomných edicí
 - Automatický výběr lze obejít **specifikací edice** v souboru **ei.cfg** v adresáři **Sources** v bitové kopii
- První přidáný uživatel je výchozí správce počítače
 - Účet **Administrator** je ve výchozím nastavení **zakázán**

Instalace na virtuální pevný disk

- Probíhá stejně jako **standardní** instalace
 - Po dokončení instalace je nový systém automaticky přidán do bootovací nabídky (*boot menu*)
 - Musí být edice **Pro** a **Enterprise**, jinak nepůjde nabootovat
- Před instalací je potřeba
 - Vytvořit virtuální pevný disk (**.vhd/.vhdx** soubor)
 - Lze využít nástroje **Správa disků** nebo **diskpart**
 - Zpřístupnit virtuální pevný disk instalátoru
 - Připojení **.vhd/.vhdx** souboru pomocí nástroje **diskpart**
 - Spuštění příkazové řádky v instalátoru zkratkou **Shift+F10**

Instalace Windows To Go

- Instalace **Windows 10** na USB (Flash) disk
 - USB (Flash) disk musí mít velikost alespoň 32 GB
 - Při startu systému může být potřeba nainstalovat **ovladače** pro hardware použitého počítače
- Provádí se přes průvodce **Vytvořit pracovní prostor Windows To Go**
 - K dispozici pouze u edice **Windows 10 Enterprise**
 - Lze spustit z **Ovládacích panelů** (položka **Windows To Go**)
 - Vyžaduje přítomnost instalačního média

Omezení Windows To Go

- Režimy spánku a hibernace jsou zakázány
 - Lze povolit přes **zásady skupiny** nebo **registr**
- Interní disky jsou nepřístupné (ve stavu offline)
- Nelze používat TPM čip (důležité pro **BitLocker**)
- **Windows Recovery Environment** není k dispozici
- Nelze obnovit do továrního nastavení (*reset*)
- Nelze spustit na ARM systémech

Dual-Boot instalace

- Starší systémy **Windows**
 - Instalovat **Windows 10** až jako poslední systém
- **Windows 7, 8 a 10**
 - Bootování systému z virtuálního pevného disku
- Linux
 - Instalovat **Windows 10** před instalací systému Linux
- Výchozí operační systém
 - Lze změnit v části **Spuštění a zotavení systému**
 - Lze změnit příkazem **bcdedit /default <identifikátor>**

Aktivace

- Proces **ověření licenčního klíče** firmou **Microsoft**
 - Přes internet
 - Automaticky jakmile je detekováno připojení k síti internet
 - Manuálně pomocí grafického nástroje **Aktivace Windows**
 - Manuálně příkazem **slmgr.vbs /ato**
 - Přes telefon
 - Manuálně pomocí grafického nástroje **Aktivace Windows**
- Pokud nebyl při instalaci zadán licenční klíč
 - Nutno zadat do 30 dnů od data instalace a aktivovat
 - Lze až 3x resetovat (příkazem **slmgr.vbs /rearm**)

Identifikace počítače při aktivaci

- Generování jednoznačného **otisku počítače** (tzv. Installation ID) ze dvou identifikátorů:
 - 1) **Hardware ID** – vytvořen na základě unikátních **čísel zařízení** daného počítače (základní deska, CPU, ...)
 - Může se změnit při výměně hardwaru počítače
 - 2) **Product ID** – vygenerován z **licenčního klíče** (*product key*) použitého pro instalaci systému **Windows**
 - Mění se při změně licenčního klíče (změnu licenčního klíče lze provést např. příkazem **slmgr.vbs /ipk <licenční-klíč>**)
- **Aktivace** proběhne potvrzením tohoto otisku

Upgrade

Upgrade edice Windows

- Provádí se zadáním nového licenčního klíče
 - Upgrade **Windows 10 Home** na **Windows 10 Pro**
- Nelze provést upgrade na **jinou verzi Windows** (32-bitovou verzi na 64-bitovou a naopak)
 - Platí také pro upgrade ze **starších** systémů Windows

Upgrade na Windows 10

- Upgrade lze provést z **Windows 7, 8** nebo **8.1**
 - Vždy pouze na stejné nebo vyšší edice
- Jakmile je upgrade dokončen
 - Původní systém **přesunut** do adresáře **Windows.old**
 - Návrat k původnímu systému přes **Nastavení**, sekce **Obnova** (prvních 10 dní po upgradu) nebo **reinstalací**
- Aplikace **Windows 10 Upgrade Checker**
 - Zjištění nekompatibilních aplikací
 - Zjištění problematických zařízení

Možnosti upgradu na Windows 10

Výchozí OS	Cílový OS	Instalační médium	Windows Update
Windows 7 RTM	Windows 10	✓	✗
Windows 7 SP1	Windows 10	✓	✓
Windows 8	Windows 10	✓	✗
Windows 8.1 RTM	Windows 10	✓	✗
Windows 8.1 Update	Windows 10	✓	✓
Windows RT	-	✗	✗
Windows Phone 8.0	-	✗	✗
Windows Phone 8.1	Windows 10 Mobile	✗	✓


Výchozí edice pro upgrade	Cílová edice
Windows 7 Starter/Home Basic/Home Premium, 8, 8.1	Windows 10 Home / Pro
Windows 7 Professional/Ultimate, 8/8.1 Pro	Windows 10 Pro
Windows 7/8/8.1 Enterprise	Windows 10 Enterprise

Migrace uživatelských dat

Migrace uživatelských dat


- Přenos souborů z jednoho **systemu** na druhý
 - Oba systémy mohou být na **stejném počítači**
- Možné typy migrace
 - **Side-by-Side**
 - **Wipe-and-Load**
- Nástroje pro migraci
 - **(Windows Easy Transfer (WET))**
 - **User State Migration Tool (USMT)**

Side-by-Side migration



- Migrace dat mezi dvěma systémy (počítači)
- Může probíhat přes dočasné úložiště i přímo
 - Migrace přes dočasné úložiště
 - Přímá migrace ze zdrojového počítače na cílový počítač
- ✓ Data pořád zůstávají na zdrojovém počítači
- ✓ Lze použít v případě dual-boot instalace

Wipe-and-Load migrace




- 1) Export dat do dočasného úložiště
 - 2) Čistá instalace systému
 - 3) Import dat do nového systému
- ✗ Data, která nebyla exportována, jsou ztracena
 - ✓ Lze použít pro změnu verze systému **Windows**

Windows Easy Transfer

- Nástroj pro **snadnou** migraci uživatelských dat na počítače na kterých běží **Windows 8**
 - Součást **Windows 7** a **8** a instalátoru **Windows 8**
- Umožňuje migraci z **Windows XP** a novějších
 - Přímá **side-by-side** migrace (sít, Easy Transfer kabel)
 - **Wipe-and-load** migrace přes datové úložiště
- Ve **Windows 10** byl **odstraněn**, lze nahradit
 - Laplink PCmover Express (oficiál
 - Zinstall Easy Transfer
 - Bravura Easy Computer Sync ...



Nástroj Windows Easy Transfer



User State Migration Tool (USMT)

- Nástroj pro **automatizaci** migrace uživatelských dat
- Součást **Windows ADK**
- Neumožňuje **přímou** Side-by-Side migraci, data musí jít přes **dočasné úložiště** (HDD, Flash disk, sdílený adresář)
- Dva základní příkazy
 - **ScanState** pro export dat
 - **LoadState** pro import dat

Přenos dat

- Přenáší se
 - Uživatelské účty
 - Uživatelské soubory
 - Nastavení systému
 - Nastavení aplikací
 - Vybrané soubory a složky
- Všechny soubory a adresáře si **zachovávají** svá **přístupová oprávnění** (migrace ACL seznamů)
 - Netýká se sdílení

Možnosti a konfigurace

- Umožňuje zpětnou migraci dat z **Windows 10** na **Windows Vista, 7, a 8** (na **Windows XP nelze**)
- Konfigurace pomocí XML souborů
 - **MigApp.xml**
 - **MigUser.xml**
 - **MigDocs.xml**
 - **Config.xml**

Základní konfigurační soubory (1)

- **MigApp.xml**

- Obsahuje informace pro migraci **nastavení aplikací**
- Zahrnuje nastavení řady služeb a aplikací systému

- **MigUser.xml**

- Obsahuje informace pro migraci **uživatelských účtů** a uživatelských dat (informace která data migrovat)
- Výběr uživatelských účtů, které mají být migrovány, se provádí pomocí příkazů **ScanState** a **LoadState**

Základní konfigurační soubory (2)

- **MigDocs.xml**

- Obsahuje informace pro migraci **všech dokumentů** nalezených v kořenových adresářích všech diskových oddílů a v adresáři **Users**
- Nedoporučuje se používat s **MigUsers.xml**

- **Config.xml**


- Lze využít pro **vyloučení** specifických **komponent, aplikací a dokumentů** uživatelů z migrace
- Generování seznamu všech migrovaných komponent a aplikací pomocí **ScanState /genconfig**

Další možnosti

- Lze definovat vlastní konfigurační soubory
- Možnost **přesměrování** umístění jednotlivých **adresářů**, typů **souborů** nebo specifických souborů na cílovém počítači
- Podporuje **šifrování** migrovaných dat
 - Data chráněna heslem
- Existuje neoficiální nástroj USMT GUI
 - <http://usmtgui.ehler.dk>

ScanState

- **Sesbírání** a **uložení** definovaných uživatelských dat
- Příklad migrace dat konkrétního uživatele



```
C:\Program Files\USMT4.01>scanstate C:\MigData /i:migapp.xml /i:miguser.xml /o /config:config.xml /ui:"Meda Beda" /ue:* /encrypt:AES_256 /key:aaa

Log messages are being sent to 'C:\Program Files\USMT4.01\scanstate.log'

Starting the migration process
Processing the settings store

Examining the system to discover the migration units
WIN-7V202HNTRR8\Meda Beda (1 of 2): 100% done
This Computer (2 of 2): 100% done


Selecting migration units

Gathering data
WIN-7V202HNTRR8\Meda Beda (1 of 2): 100% done
This Computer (2 of 2): 100% done
Commit

Success.
```

LoadState

- **Obnovení** definovaných uživatelských dat
- Příklad obnovení dat konkrétního uživatele



```
C:\Program Files\USMT4.01>loadstate C:\MigData /i:migapp.xml /i:miguser.xml
/config:config.xml /ui:"Meda Beda" /ue:* /decrypt:AES_256 /key:aaa

Log messages are being sent to 'C:\Program Files\USMT4.01\loadstate.log'

Starting the migration process
Processing the settings store

Selecting migration units

Examining the system to discover the migration units
WIN-7V202HNTRR8\Meda Beda <1 of 2>: 100% done
This Computer <2 of 2>: 100% done

Applying data
WIN-7V202HNTRR8\Meda Beda <1 of 2>: 100% done
This Computer <2 of 2>: 100% done

Success.
```

- Lze použít také **UsmtUtils /extract**

Typy úložišť dat (1)

- **Nekomprimované úložiště**
 - Kopíruje **adresářovou strukturu** ukládaných dat
 - Lze jednoduše procházet pomocí správce souborů
- **Komprimované úložiště**
 - Data jsou uložena v **jediném souboru**
 - Úložiště může být **šifrované**
 - Ověření validity obsažených souborů a katalogu
 - **UsmtUtils /verify:{all|catalog|failureonly} <úložiště-dat>**

Typy úložišť dat (2)

- **Hard-link úložiště**
 - Kopíruje **adresářovou strukturu** ukládaných dat, ale ve formě **odkazů** (hard-linků) na tato data
 - Existuje pouze jedna (původní) kopie dat
 - Data se nikde nepřesouvají
 - Lze použít jen u **Wipe-and-Load** migrace při **upgradu** operačního systému v rámci stejného svazku disku
 - Nelze migrovat data na jiný svazek disku (např. z **C:** na **D:**)
 - Během upgradu nesmí být odstraněno úložiště dat (např. zformátováním svazku, jenž obsahuje úložiště dat)

Offline migrace

- Spuštění **ScanState** v prostředí **Windows PE**
 - **LoadState** **nelze** v prostředí **Windows PE** spustit
- Nelze použít pro disky chráněné technologií **BitLocker** (během migrace potřeba **vypnout**)
- Nejsou potřeba oprávnění správce
- Lze použít u **Windows XP** a novějších