

Desktop systémy Microsoft Windows

IW1/XMW1 2017/2018

Jan Fiedor

ifiedor@fit.vutbr.cz

Fakulta Informačních Technologií
Vysoké Učení Technické v Brně
Božetěchova 2, 612 66 Brno

Revize 25. 10. 2017

Brána Firewall

Brána Firewall

- Omezuje síťový provoz na základě definovaných pravidel
- Dva nástroje pro správu (pravidel) brány Firewall
 - 1) Brána Windows Firewall
 - 2) Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením
- Sdílejí databázi pravidel
- Liší se komplexností definovaných pravidel


Rozšíření brány Firewall ve Windows

- Podpora tzv. zneviditelnění (funkce *full stealth*)
 - Zabraňuje zjišťování operačního systému (*operating system fingerprinting*)
 - Ochrana proti útokům na konkrétní verzi Windows
 - Vždy povolena (nelze zakázat)
- Ochrana při bootování (*boot time filtering*)
 - V době, kdy dochází k aktivaci jednotlivých síťových rozhraní (lze komunikovat na síti), již brána Firewall běží (u Windows XP nabíhala až později)

Brána Windows Firewall


- Umožňuje definovat pouze jednoduchá pravidla
 - Definice programů a funkcí systému Windows, jenž mohou komunikovat na síti
- Uzavřený (*closed*) Firewall
 - Co není explicitně povoleno, je zakázáno
- Ve výchozím nastavení blokuje většinu programů
- Umožňuje blokovat veškerou komunikaci
 - Blokování i explicitně povolených programů

Nástroj Brána Windows Firewall



Přidání nového pravidla

- Při notifikaci nebo přes nástroj Windows Firewall
 - Pro přidání pravidla jsou potřeba oprávnění správce



Brána WF s pokročilým zabezpečením

- **WFAS** (*Windows Firewall with Advanced Security*)
- Umožňuje definovat komplexní pravidla
- Filtrování síťového provozu na základě
 - Směru připojení (příchozí / odchozí)
 - Typu protokolu (TCP, UDP, ICMP, ...) a čísla portu
 - Komunikujícího programu, funkce nebo služby
 - IP adres komunikujících počítačů
 - Zabezpečení komunikace
 - Komunikujících počítačů nebo uživatelů

Výchozí chování

- Uzavřený (*closed*) Firewall pro příchozí připojení
 - Co není explicitně povoleno, je zakázáno
 - Zde náleží pravidla definovaná ve Windows Firewall
- Otevřený (*open*) Firewall pro odchozí připojení
 - Co není explicitně zakázáno, je povoleno
- Chování lze změnit v nastavení WFAS pro každý síťový profil zvlášť


Síťové profily

- Určují, která pravidla brány Firewall jsou aktivní
 - Jedno pravidlo může být aktivní ve více profilech
- Ovlivňují síťový provoz na konkrétních síťových rozhraních (na rozdíl od Windows Vista)
 - Na každé rozhraní je aplikován právě jeden profil
 - Jeden profil může být aplikován na více rozhraní

Umístění v síti

- **NLA** (*Network Location Awareness*)
- Přiřazování síťových profilů jednotlivým síťovým rozhraním podle typu sítě, do níž jsou připojeny
- Typy síťových profilů (výběr při připojení do sítě)
 - Privátní síť
 - Veřejná síť
 - Doména
 - Nastaven automaticky při přihlášení klienta do domény


Výchozí nastavení síťových profilů



Pravidla brány Firewall

- Povolují (zakazují) síťovou komunikaci (připojení) na základě definovaných podmínek
- Podle směru připojení se dělí na
 - Pravidla pro příchozí připojení (příchozí pravidla)
 - Pravidla pro odchozí připojení (odchozí pravidla)
- Podpora *edge traversal*
 - Možnost povolit či zakázat přijímání nevyžádaných příchozích paketů (např. od zařízení podporujícího překlad adres NAT)

Pravidla pro základní síťové služby



Příchozí a odchozí pravidla

Zdrojová IP adresa

(Source IP address)

Zdrojový port

(Source port)



Vzdálená IP adresa

(Remote IP address)

Vzdálený port

(Remote port)



Cílová IP adresa

(Destination IP address)

Cílový port

(Destination port)

Příchozí připojení

Odchozí připojení

Cílová IP adresa
(Destination IP address)

Cílový port
(Destination port)



Místní IP adresa
(Local IP address)

Místní port
(Local port)



Zdrojová IP adresa
(Source IP address)

Zdrojový port
(Source port)

Typy a priorita zpracování pravidel

- 1) Pravidla povolující připojení přepisující pravidla blokující připojení (*authenticated bypass*)
 - Vždy povolují pouze zabezpečená připojení
 - Vyžaduje specifikaci autorizovaných počítačů
- 2) Pravidla blokující připojení (*block connection*)
- 3) Pravidla povolující připojení (*allow connection*)
 - Mohou povolovat i nezabezpečená připojení
- 4) Výchozí chování brány Firewall
 - Pravidlo povolující nebo blokující jakékoliv připojení

Zabezpečená připojení

- K zajištění zabezpečení připojení se využívá IPSec
- Vždy musí být ověřená, liší se zabezpečením dat
 - Ověřená připojení s chráněnou integritou
 - Vyžadována pouze integrita dat (pouze systémy Windows Vista a novější)
 - Šifrovaná připojení
 - Kromě integrity dat je navíc vyžadováno i jejich utajení
 - Připojení s nulovým zapouzdřením
 - Žádné nároky na zabezpečení dat, je vyžadováno pouze ověření připojení (pouze systémy Windows 7 a novější)

Pravidla zabezpečení připojení

- Definují kdy a jakou metodou musí být ověřeno připojení, aby bylo považováno za zabezpečené
 - Ověření lze vyžadovat nebo jen preferovat
- Nepovolují připojení
- Způsoby ověřování (uživatelů a počítačů)
 - Kerberos v5
 - NTLMv2 (*NT LAN Manager*)
 - Certifikáty
 - Předsdílený klíč (*pre-shared key*) (jen u počítačů)

Typy pravidel zabezpečení připojení

- Izolace (*isolation*)
 - Omezení komunikace na počítače, jenž jsou schopny se autentizovat pomocí konkrétního pověření
- Výjimka z ověření (*authentication exemption*)
 - Vyloučení specifických počítačů z izolace
- Server-to-server
 - Ověřování připojení mezi konkrétními počítači
- Tunel (*tunnel*)
 - Ověřování připojení v tunelovém režimu IPSec

Správa pomocí příkazové řádky



- Pomocí **netsh advfirewall**
 - Vyžaduje oprávnění správce
- Přidání nového pravidla
 - **netsh advfirewall firewall add rule name="<název>" dir={in | out} action={allow | block | bypass} ...**
 - Název pravidla (<název>) nesmí být **all**
 - Zastupuje všechna pravidla brány Firewall
 - Při nastavení akce **bypass** a směru **in** musí být určena skupina vzdálených počítačů a vyžadováno ověření

Vzdálená správa

Vzdálená plocha (Remote Desktop)

- Umožňuje se vzdáleně přihlásit k počítači
 - Připojení k odpojenému či nově vytvořenému sezení
- Podpora ověřování na úrovni sítě
 - **NLA** (*network level authentication*)
 - Vyžaduje alespoň Windows XP SP3
- Automatická konfigurace brány Firewall
 - Přidání pravidel brány Firewall povolujících připojení ke vzdálené ploše při povolení vzdálené plochy
- Využívá protokol TCP, naslouchání na portu 3389

Připojení ke vzdálené ploše



Vzdálené přihlášení

- Podporováno pouze u edicí Pro a Enterprise
- Mohou se přihlásit
 - Správci počítače (členové skupiny Administrators)
 - Uživatelé vzdálené plochy (členové skupiny Remote Desktop Users)
- Vždy je vyžadováno heslo
 - K účtu, který není chráněn heslem se nelze přihlásit
- V jednom okamžiku může být přihlášen (lokálně nebo vzdáleně) maximálně jeden uživatel

Souběžné přihlášení více uživatelů

- Pokud je lokálně přihlášen nějaký uživatel a jiný se přihlašuje vzdáleně, musí lokálně přihlášený uživatel povolit vzdálené připojení (a naopak)
 - Po povolení přihlášení jiného uživatele je aktuálně přihlášený uživatel odpojen (*disconnected*)
 - Povolení je vyžadováno i v případě, že se přihlašuje správce (a je přihlášen standardní uživatel)
- Pokud je lokálně přihlášen nějaký uživatel a daný uživatel se připojuje i vzdáleně, je tento uživatel připojen do aktuálního sezení a lokálně odpojen


Místní prostředky ve vzdálené relaci

- Možnost použití místních zařízení a prostředků na vzdáleném počítači (ve vzdálené relaci)
 - Jeví se jako fyzicky přítomné na vzdáleném počítači
- Ve vzdálené relaci lze použít místní
 - Tiskárny
 - Schránku (*clipboard*)
 - Diskové jednotky (oddíly disku)
 - Čipové karty
 - Jiná podporovaná zařízení Plug and Play

Vzdálená pomoc (Remote Assistance)

- Umožňuje se vzdáleně připojit k počítači
 - Připojení k aktuálně běžícímu sezení
- Automatická konfigurace brány Firewall
- Využívá protokol TCP, naslouchání na portu 3389
- Musí být iniciována na vzdáleném počítači
 - Vzdálený počítač musí odeslat pozvánku (s omezenou dobou platnosti)
 - Uživatel na vzdáleném počítači musí povolit následné připojení (odpověď na pozvánku)

Vzdálená pomoc systému Windows



Možnosti vystavení pozvánky

- Uložit pozvánku jako soubor (chráněn heslem)
- Odeslat pozvánku pomocí e-mailu
 - Soubor pozvánky je uložen jako příloha e-mailu
- Použitím nástroje Snadné připojení
 - Automatické ustanovení spojení mezi dvěma počítači
 - Lokalizace vzdáleného počítače na základě zadaného hesla pomocí protokolu PNRP (*Peer Name Resolution Protocol*)
 - Pracuje i napříč sítí internet
 - K dispozici od Windows 7

Vzdálené připojení

- Připojení lze uskutečnit pouze pokud
 - Nevypršela doba platnosti pozvánky
 - Uživatel na vzdáleném počítači ještě neuzavřel okno Vzdálená pomoc systému Windows
 - Uživatel připojující se na vzdálený počítač zadal heslo
- Vzdáleně připojený uživatel může
 - Sledovat nebo ovládat plochu lokálního uživatele
 - Zasílat zprávy a soubory lokálnímu uživateli
 - Být kdykoliv odpojen lokálním uživatelem

Vzdálená správa systému Windows

- **WinRM** (*Windows Remote Management*)
- Umožňuje vzdáleně spouštět příkazy na počítači
- Pro zadávání příkazů lze použít
 - Windows Remote Shell (WinRS)
 - Windows PowerShell
- Komunikace pomocí protokolů HTTP nebo HTTPS
 - Data jsou šifrována (při použití HTTP lze vypnout)
 - Pokud není možné ověřovat důvěryhodnost počítačů je potřeba je zadat manuálně (nastavit trusted hosts)

Konfigurace vzdáleného počítače

- Pomocí WinRM (příkaz **winrm quickconfig**)
 - Konfigurace vyžaduje oprávnění správce
- Konfigurace zahrnuje
 - Spuštění služby Vzdálená správa systému Windows
 - Povolení přihlašování s oprávněními správce (nastavení local account token filter policy)
 - Nastavení naslouchání na portu 5985 pomocí HTTP protokolu (příjem zpráv protokolu WS-Management)
 - Přidání pravidel brány Firewall povolujících připojení ke službě Vzdálená správa systému Windows

Vzdálené spouštění příkazů

- Pomocí WinRS
 - **winrs -r:[<protokol>://]<počítač> -u:<uživatel> [-p:<heslo>] <příkaz>**
 - Konfigurace pomocí WinRM nebo zásad skupiny
- Pomocí Windows PowerShell verze 2 nebo vyšší
 - **icm -ComputerName [<protokol>://]<počítač> -Credential:<uživatel> <příkaz>**
 - **icm** je alias pro **Invoke-Command**
 - Pro zadání hesla lze místo *uživatele* předat přepínači **-Credential** objekt typu **PSCredential**

Možnosti ověřování

- Základní (*basic*)
 - Přihlašovací údaje zasílány jako čitelný text
- Algoritmem Digest
 - Zasílán otisk (*hash*) hesla, nevhodný při použití HTTP
- Na základě klientských certifikátů (*certificate*)
- Protokolem Kerberos
- Metodou Vyjednávat (*negotiate*)
 - Kerberos pro doménové účty, NTLM pro lokální účty
- CredSSP (*Credential Security Support Provider*)